


Установка и настройка модуля «Dinect» в Штрих-М

Установка

Для установки модуля «Dinect» необходимо:


- 1) Извлечь модуль из архива «Dinect.zip»,
- 2) Поместить файл Dinect.epf в каталог Кассир v.5->...

ExtFiles\LogicalModules. Dinect.epf – файл содержит функционал, необходимый для работы с Dinect.



Настройка

Для настройки модуля «Dinect» необходимо запустить конфигурацию «Штрих-М: Кассир 5» и перейти из меню супервизора «Настройка» на закладку «Dinect».



Для реализации работы POS на базе конфигурации «Штрих-М: Кассир

5» с системой скидков Dinect необходимо её авторизовать в системе Dinect:

- 1) На закладке «Dinect» необходимо заполнить следующие параметры: «Номер предприятия в системе», «Адрес Dinect API»,
- 2) Далее необходимо указать режим работы «Ведущий режим»,
- 3) Выполнить авторизацию, нажав на кнопку «Авторизовать кассу в системе». При успешной авторизации заполнится поле «Токен ПОС».

Для отключения POS от системы «Dinect» необходимо нажать клавишу «Отключить кассу от системы».

Для включения журнала сообщений необходимо:

- 1) Установить флаг «Вести журнал».
- 2) Задать параметр «Каталог журнала». По умолчанию сохраняется в каталог «Dinect» в каталоге «...ExtFiles\LogicalModules»
- 3) Задать параметр «Максимальный размер журнала (Кб)». По умолчанию размер журнала не ограничивается.
- 4) Задать параметр «Период разбивки журнала». Доступна периодичность ведения журнала – День, Неделя, Месяц.


Регистрация продажи, скидки «Dinect»

Для регистрации продажи с применением скидки «Dinect» необходимо:

- 1) Подобрать номенклатуру в чек при помощи сканера ШК, программируемых клавиш формы регистрации или через визуальный подбор номенклатуры.
 - 2) Выполнить идентификацию пользователя по дисконтной карте или через форму идентификации. В случае использования дополнительного оборудования для считывания идентификационных карт, оно должно быть настроено аналогично оборудованию «Ридер магнитных карт».
- Для вызова формы «Идентификация пользователя» необходимо нажать




клавишу «Подбор дисконтной карты»




3) Выбрать вариант идентификации пользователя:

1. Считать карту, ввести номер карты вручную;
2. Ввести номер телефона пользователя;
3. Ввести номер купона.



4) Подтвердить выбор пользователя. В случае, когда система «Dinec» предлагает несколько пользователей, выбор производится переключением на соответствующую закладку с помощью мыши или стрелок.



5) Выбрать вариант/варианты скидки.



6) Для множественного выбора скидок используется клавиша или клавиша «Пром.итог» (в стандартной раскладке клавиш «Штрих-М: Кассир 5» – клавиша «/»). Для использования отобранных купонов используется клавиша «Выбрать». Для множественного выбора купонов с автоматическим гашением используется клавиша «Отметить купоны» или выбор пункта меню «Купоны с автогашением».

7) Для повторного пересчета скидки в форме регистрации чека, используется клавиша «Пром.итог» (в стандартной раскладке клавиш «Штрих-М: Кассир 5» – клавиша «/»). Повторный расчет скидки может потребоваться, в случае, когда после расчета скидки пользователь решит добавить дополнительные позиции в состав чека, или изменит количество позиций в чеке.

8) Для отмены скидок «Dinect» используется стандартный механизм



отмены скидок — клавиша отмены скидок


Возврат продажи, скидки «Dinect»

Для возврата чека продажи с применением скидки «Dinect» используется стандартный механизм возврата чека продажи по номеру чека.

Для возврата необходимо:

1) Ввести номер возвращаемого чека.



2) Нажать клавишу [**Возвр.**] или . При этом в поле «Состояние чека» появится надпись «Возврат», в состав чека подберутся все позиции из возвращаемого чека.

То есть для возврата чека с номером 256 необходимо:

[2] [5] [6] [**Возвр.**] [**ОПЛАТА**]